Инструкция установки плагина Vinteo

Расширения позволяют простым способом, установив всего один файл, расширять функционал сервера CommuniGate и его пользовательского интерфейса, не прибегая к модификации встроенного функционала сервера.

Установить расширение можно в разделе Пользователи → Расширения (в интерфейсе администрирования Dash).

Одним из расширений для интеграции с видеоконференцией является плагин **Vinteo**. Если у вас нет файла расширения, скачайте его по ссылке https://communigatepro.ru/plugins

Авторизуйтесь в web-интерфейсе Администратора с ролью Администратора, выберите раздел Пользователи, далее Расширения → Общие для сервера.




Рисунок 1

На открывшейся странице (Рисунок 1) нажмите кнопку “Обзор”, найдите сохраненный на вашем ПК файл **ru_communigatepro_Vinteo-*{версия[1]}*.cgplugin**, затем “Открыть”.

Убедитесь, что отобразился верный файл (Рисунок 2), нажмите “Установить расширение”.

[1] Номер версии расширения




Рисунок 2

В случае успешной установки появится статусное окно “Модифицировано” (Рисунок 3).




Рисунок 3

Установленный плагин будет отображаться в режиме “Выключено”. Для его активации требуется выполнить ряд настроек. Выберите плагин Vinteo, нажав на него, выполнится переход на страницу с настройками расширения.




Рисунок 4

Заполните обязательные параметры “Адрес сервера” и «Ключ API» (Рисунок 4):

“Адрес сервера” — это адрес (или ip) вашего сервера, на котором был установлен Vinteo.

“Ключ API” — значение необходимо сформировать на стороне Vinteo[2] (Рисунок 5).

Заполнив поля, необходимо нажать кнопку “Модифицировать”, затем “Включить” для сохранения настроек.

2 https://wiki.vinteo.com/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)#.D0.9A.D0.BB.D1.8E.D1.87.D0.B8_API Руководство по настройке Vinteo




Рисунок 5

Обращаем Ваше внимание - Все возникающие вопросы, затруднения, связанные с регистрацией, настройкой прав на сайте Vinteo не входят в зону ответственности СТП CommuniGate Pro. По данным вопросам вы можете обратиться в службу технической поддержки Vinteo https://vinteo.ru/

События с использованием ВКС Vinteo в CommuniGate Pro

Авторизуйтесь в веб-интерфейсе вашего сервера https://{domain.com}[3]

Для web-интерфейса Pronto:

Перейдите в раздел Календарь, нажмите на символ  или поле с нужной вам датой. Откроется окно создания нового события, где в качестве ВКС отобразится Vinteo (Рисунок 6). Аналогично функция работает при редактировании уже созданных событий.

[3] Где в качестве {domain.com} указывается доменный адрес вашего сервера. Например, https://mail.communigatepro.ru




Рисунок 6

Чтобы создать вебинар в нужном вам ВКС, достаточно нажать «Добавить видеовстречу Vinteo». Отобразится подсказка, что ссылка будет добавлена в описание события (Рисунок 7). Заполнив остальные поля (Тема, Участники, Дата и время, Описание и другие), нажмите «Сохранить». Событие будет отправлено всем участникам встречи.




Рисунок 7

Событие сохраняется в календаре, при нажатии на него можно просмотреть основную информацию, в том числе и сформированную ссылку на ВКС (Рисунок 8).




Рисунок 8

Для нового web-интерфейса cg-web:

Перейдите в раздел Календарь, нажмите «Создать событие» или поле с нужной вам датой. Откроется окно создания нового события, нажмите «Конференция» и выберите ВКС Vinteo (Рисунок 9, Рисунок 10). Аналогично функция работает при редактировании уже созданных событий.




Рисунок 9




Рисунок 10

Заполнив остальные поля (Тема, Участники, Дата и время, Описание и другие), нажмите «Сохранить». Событие будет отправлено всем участникам встречи.

Событие сохраняется в календаре, при нажатии на него можно просмотреть основную информацию, в том числе и сформированную ссылку на ВКС и PIN-код для подключения к видео-конференции (Рисунок 11).




Рисунок 11

<u>Обращаем Ваше внимание</u> – На странице подключения к ВКС Vinteo ввод PIN-кода должен завершаться вводом символа #